

# Oracle 14C ERP 啟動器安裝操作手冊

*Version.1.00*

 **Document Control**

<i>Date</i>	<i>Author</i>	<i>Version</i>	<i>Change Reference</i>
2024/7/22	Roy	V1.00	ERP 啟動器安裝操作手冊

## 目 錄

一、	<b>Windows OS 安裝流程</b> .....	1
1.	環境檢查事項 .....	1
2.	安裝說明 .....	1
3.	使用說明 .....	4
二、	<b>Mac OS 安裝流程</b> .....	5
1.	環境檢查事項 .....	5
2.	安裝說明 .....	5
三、	<b>ClientDPI 調整</b> .....	9

## 一、 Windows OS 安裝流程

### 1. 環境檢查事項

1.1 Windows OS需求：Windows 10 (含)以上版本。

1.2 Java 版本最低需求：Java 17 (含)以上版本。

### 2. 安裝說明

#### 2.1 啟動器及JAVA下載：

- 檔案下載網址：<http://10.0.0.114/>
- 啟動器下載：點擊網頁按鈕  下載檔案 [ArgoERP.sfx.zip](#)
- JAVA下載：點擊網頁按鈕  下載檔案 [jdk-17.0.16\\_windows-x64\\_bin.exe](#)




## 2.2 安裝 JAVA:

執行下載的JAVA程式 [jdk-17.0.16\\_windows-x64\\_bin.exe](#) 即進行安裝。

## 2.3 JAVA安全性設定:

點擊「開始」 > 搜尋輸入「java」 > 「設定JAVA」將以下IP加入例外清單：


- <http://10.0.0.114>
- <http://10.0.0.114:29001>



## 2.4 啟動器安裝:


解壓縮 [ArgoERP.sfx.zip](#)，執行檔案 [ArgoERP.sfx.exe](#)

點選[解壓縮]進行安裝。



## 2.5 啟動程式:

安裝完成後桌面會自動產生ERP啟動器捷徑



點擊後開啓ERP啟動器。

### 3. 使用說明

3.1 點擊按鈕即可啟動[ERP登入視窗]。

3.2 右上齒輪可切換一般/進階模式，提供單台或多台AP切換功能。

3.3 勾選自動關閉，啟動ERP視窗將自動關閉啟動器。

附註：右圖為一般模式。



## 二、 Mac OS 安裝流程

### 1. 環境檢查事項

1.1 Mac OS需求: Mac OS X 10.8.3、10.9以上版本。

1.2 Java 版本需求 : Java 17。

### 2. 安裝說明

2.1 Java下載：使用瀏覽器搜尋jdk17 for mac並下載安裝 JDK17。

#### 2.2 Java安全性設定:

「系統偏好設定」 > 「Java」 > 「Java控制面板」

將以下IP加入例外清單：


- <http://10.0.0.114>
- <http://10.0.0.114:29001>



2.3 檔案下載與放置：點擊超連結下載zip檔 [mac\\_ArgoERP.zip](#)，並解壓縮放置於MAC「桌面」。

#### 2.4 預設開啟程式設定：

- 對 [PROD.sh](#) (正式區) 與 [TEST.sh](#) (測試區) 按滑鼠右鍵「打開檔案的應用程式」，並選擇「終端機app」。



- 或點選「其它」，選擇「終端機app」，可設定自動選擇應用程式，並勾選「每次都以此應用程式打開」。



## 2.5 權限設定:

開啟終端機後cd (切換)至剛才解壓縮的

ArgoERP資料夾下，並使用`chmod 777 <檔案名稱>`設定權限，完成後可以使用`ls -l`查看權限。

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 22 11:59 frmsal_122119.jar
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 22 11:58 PROD.sh
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 22 11:58 TEST.sh
[root@AP12213 mac_ArgoERP]# chmod 777 PROD.sh
[root@AP12213 mac_ArgoERP]# chmod 777 TEST.sh
[root@AP12213 mac_ArgoERP]# chmod 777 frmsal_122119.jar
[root@AP12213 mac_ArgoERP]# ls -l
total 0
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 22 11:59 frmsal_122119.jar
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 22 11:58 PROD.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 22 11:58 TEST.sh
```

## 2.6 啟動程式:

直接點擊[PROD.sh](#) (正式區) 或[TEST.sh](#)(測試區)即可進行程式的啟動。

### 三、 ClientDPI 調整

1.1 對ArgoERP點擊右鍵>內容並選擇到選擇相容性的頁籤後點擊變更高DPI設定



## 1.2 勾選覆寫高DPI縮放比例行為，縮放執行者選擇系統(增強)



點擊確定>套用>確定後即可完成設定。